BOUTIQUE LOGICIELS · GUIDE UTILISATEUR

Guide complet et illustré de Sauvegarde Pro

Apprenez à protéger votre ordinateur Windows : sauvegarde du système, des partitions et des fichiers, création d'une clé USB de récupération et utilisation de l'outil de suppression de dossiers.

01 · PREMIER ÉCRAN DU LOGICIEL

Accueil : comprendre le menu de Sauvegarde Pro

Le menu vertical bleu permet de passer d'une fonction à l'autre. Cliquez sur « Accueil » pour revenir à l'écran principal, puis choisissez la sauvegarde adaptée à votre objectif.

Accueil de Sauvegarde Pro : les six rubriques principales du menu

Sauvegarde système

Créer une image du système Windows, des logiciels et des paramètres.

Sauvegarde partition

Copier un lecteur ou une partition de données.

Sauvegarde fichiers

Sélectionner précisément des dossiers et fichiers à copier.

Créer clé USB bootable

Préparer un support de récupération Windows 10 ou 11.

Utilitaire

Tenter de supprimer certains répertoires récalcitrants.

Aide

Retrouver les procédures et précautions d'utilisation.

Configuration obligatoire : écran d'au moins 1920 × 1080 pixels. Échelle recommandée : 100 % en 1920 × 1080, 125 % en 2560 × 1440, 150 % en 3072 × 1728 / 3200 × 1800 et 200 % en 3840 × 2160. Une résolution inférieure empêche l'ouverture du logiciel.

02 · MENU SAUVEGARDE SYSTÈME

Sauvegarde système : protéger votre environnement Windows

Cette fonction crée une image du système, notamment Windows, les programmes installés, les paramètres et la configuration sauvegardée. Elle est destinée à permettre une restauration à partir de l'environnement de récupération, si le système tombe en panne.



Écran Sauvegarde système avec les champs de source et de destination et l'option de vérification

Utilisation des commandes

1. **Choisir le lecteur Windows :** sélectionnez le lecteur du système, généralement **C:**.
2. **Choisir le lecteur de destination :** choisissez un disque distinct, de préférence un disque externe, avec suffisamment d'espace disponible.
3. **Vérifier la sauvegarde après le processus :** cochez cette option si vous souhaitez contrôler la sauvegarde en fin d'opération.
4. **Lancer :** démarre la sauvegarde après votre sélection.
5. **Annuler :** interrompt le traitement en cours ; une sauvegarde interrompue n'est pas complète.

> **Important :** le support de destination d'une sauvegarde système doit être au format **NTFS** d'après l'aide du logiciel. Une reformatation efface les données du support : sauvegardez-les ailleurs avant toute opération. Le temps restant affiché est une estimation et peut être dépassé.

> Pour restaurer une image système lorsque Windows ne démarre plus, préparez à l'avance la clé USB bootable décrite plus bas. Une vérification d'intégrité ne remplace pas un test de restauration.

03 · MENU SAUVEGARDE PARTITION

Sauvegarde partition : copier un lecteur de données

Cette rubrique permet de protéger une partition spécifique et les données qu'elle contient. Contrairement à « Sauvegarde système », elle n'est pas destinée à sauvegarder le Windows actuellement en cours d'exécution.



Écran Sauvegarde partition : choix du lecteur source et du lecteur de destination

1. **Choisir le lecteur source :** indiquez la partition ou la lettre du lecteur à protéger.
2. **Choisir le lecteur de destination :** sélectionnez un autre support, idéalement externe.
3. **Lancer :** commence la sauvegarde de la partition sélectionnée.
4. **Annuler :** arrête l'opération et laisse une sauvegarde incomplète.

> **Vérification essentielle :** contrôlez les lettres des lecteurs source et destination avant de lancer. Une sauvegarde de partition n'est pas une sauvegarde du système Windows actif.

04 · MENU SAUVEGARDE FICHIERS

Sauvegarde fichiers : choisir exactement les données à protéger

Utilisez cette option pour sélectionner des dossiers de travail, documents, photos, vidéos ou fichiers précis, sans copier tout le système ou une partition entière.



Écran Sauvegarde fichiers : sélection des éléments et du lecteur de destination

1. **Choisir les éléments à copier :** ouvre la sélection des données à sauvegarder.
2. **Choisir un répertoire :** ajoute un dossier et son contenu à la sélection.
3. **Choisir des fichiers :** ajoute un ou plusieurs fichiers précis. Répétez l'opération pour compléter la liste.
4. **Choisir le lecteur de destination :** sélectionnez un support différent de celui contenant les fichiers sources.
5. **Lancer :** démarre la copie. Le bouton **Annuler** interrompt la sauvegarde.

Suivre la progression



Copie en action : progression en pourcentage, fichier en cours et estimation du temps restant

La capture d'une sauvegarde en cours montre le pourcentage d'avancement, la taille copiée sur la quantité totale, le fichier traité, ainsi que le temps restant estimé. Le temps réel dépend surtout de la quantité de données et des vitesses de lecture et d'écriture.

> Après une annulation, seule une partie des fichiers a pu être copiée. Vérifiez toujours le contenu de la destination avant de considérer la sauvegarde comme terminée.

05 · MENU CRÉER CLÉ USB BOOTABLE

Créer une clé USB bootable pour Windows 10 ou 11

Cette option prépare un support de démarrage destiné à accéder aux outils de récupération Windows (WinRE), notamment lorsque Windows ne démarre plus.



Création d'une clé USB bootable : choix de Windows 10/11 et sélection du lecteur USB

1. Insérez une clé USB de **8 Go minimum**.
2. Sélectionnez « **Créer une clé bootable pour Windows 11** » ou « **Windows 10** » selon votre besoin.
3. Cliquez sur **Choisir le lecteur**, puis sélectionnez soigneusement la lettre de votre clé USB.
4. Cliquez sur **Lancer** et attendez la fin du processus.

> **Attention : toutes les données de la clé USB seront effacées pendant sa création.** Vérifiez impérativement le lecteur sélectionné et copiez ailleurs son contenu si nécessaire.

Démarrer sur la clé lors d'une panne

Branchez la clé USB et le disque contenant l'image système, puis utilisez le menu de démarrage UEFI/BIOS du PC (souvent F2, F10, F12, Échap ou Suppr selon le fabricant). Sélectionnez la clé USB pour accéder à la récupération Windows. La procédure de restauration détaillée figure dans la section Aide et restauration.

06 · MENU UTILITAIRE

Utilitaire : supprimer un dossier difficile à effacer

Cette fonctionnalité tente de supprimer des répertoires que l'Explorateur de fichiers Windows ne parvient pas à effacer, par exemple en raison de droits ou de fichiers verrouillés.



Utilitaire : Choisir un dossier, Supprimer le dossier et Fermer

1. **Redémarrez d'abord Windows**, comme le recommande le document d'aide.
2. Cliquez sur **Choisir un dossier** et sélectionnez précisément le répertoire concerné.
3. Vérifiez le chemin affiché, puis cliquez sur **Supprimer le dossier** si vous êtes certain de votre choix.
4. **Fermer** quitte l'utilitaire.

> **Suppression potentiellement définitive :** ne choisissez jamais un dossier système ou contenant des données importantes. Un fichier utilisé par Windows peut rester impossible à supprimer ; ce résultat n'est pas garanti. Sauvegardez ce que vous souhaitez conserver avant toute tentative.

07 · MENU AIDE

Aide : restaurer une sauvegarde système avec WinRE

Le document d'aide fourni présente la procédure de récupération d'une image système Windows depuis une clé USB bootable. Les intitulés peuvent varier selon la version de Windows, le fabricant de l'ordinateur et la méthode de création de l'image.

Avant de commencer

- Disposez d'une clé USB WinRE fonctionnelle et du disque contenant la sauvegarde.
- Conservez, si nécessaire, votre **clé de récupération BitLocker**.
- Comprenez qu'une restauration d'image peut **écraser les partitions et les données récentes** présentes sur le disque cible.

Procédure de restauration

1. **Démarrer depuis la clé USB :** choisissez le périphérique USB dans le menu de démarrage.
2. **Ouvrir la récupération :** accédez généralement à **Dépannage → Options avancées → Récupération de l'image système**, si cette option est présente.

3. **Choisir l'image :** utilisez la dernière image détectée ou sélectionnez une sauvegarde précise sur le disque externe ou un emplacement réseau.
4. **Vérifier les options :** relisez les options de formatage, de repartitionnement et d'exclusion de disques. Certains stockages peuvent nécessiter un pilote.
5. **Confirmer :** examinez les disques concernés avant de lancer la restauration, susceptible d'effacer les données.
6. **Redémarrer :** à la fin, retirez le support de démarrage si nécessaire puis vérifiez Windows, les pilotes, le réseau et les lecteurs.

> **Compatibilité :** l'assistant « Récupération de l'image système » n'est utilisable que si l'image est reconnue par les outils Windows. Les méthodes de sauvegarde ne sont pas toutes interchangeables. Vérifiez votre méthode de restauration et testez les supports avant une panne réelle.

Dépannages fréquents

Si l'image est introuvable, reconnectez le disque, essayez un autre port USB et relancez la recherche. Si le stockage interne n'est pas reconnu, un pilote adapté peut être nécessaire. Si BitLocker le demande, saisissez la clé de récupération.

08 · CONSEILS DE FIABILITÉ

Les précautions essentielles pendant une sauvegarde

- **Ne modifiez pas les disques source et destination** pendant l'opération : évitez d'y ajouter, déplacer ou effacer des fichiers.
- Utilisez si possible un **disque externe** indépendant pour conserver les sauvegardes importantes.
- Vérifiez toujours l'espace disponible, le format du support et la lettre du lecteur choisi.
- N'interrompez pas le logiciel ni ne débranchez le support pendant une copie.
- Testez périodiquement l'accessibilité de vos sauvegardes et, pour une image système, la méthode de récupération.

Vous pouvez généralement poursuivre d'autres activités sur le PC, tant qu'elles n'interviennent pas sur les volumes en cours de sauvegarde.

Découvrez Sauvegarde Pro

Besoin de protéger vos fichiers, vos partitions et votre système Windows ? Retrouvez les caractéristiques du logiciel et les informations d'achat sur sa fiche Boutique Logiciels.

💻 **Voir la fiche Sauvegarde Pro →**